


# Kapitel 3: Inhaltseigenschaften Text


## Textrahmen

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Wählen Sie das Werkzeug «Objekt auswählen» und dann einen Textrahmen aus.
  - Wählen Sie das Werkzeug «Rahmeninhalt bearbeiten» und klicken Sie in den Textrahmen bzw. markieren Sie Text.
- 2 Wählen Sie Menü Fenster > Inhaltseigenschaften oder[F3].  
Es erscheint das Fenster *Texteigenschaften*.



Das Fenster «Inhaltseigenschaften»

## ▼ Satzeigenschaften



### Direkte Absatz- und Zeichenformatierung entfernen

### Das Menü Text

## Optionen Texteigenschaften

Option	Funktion und Vorgehensweise
Familie	Schrift des ausgewählten Textes oder des Textrahmens.
Schriftstil	Stärke, Neigung, Variation
Schriftgrad	Schriftgrösse
Zeilenabstand	Fester Zeilenabstand Automatischer Zeilenabstand Am Grundlinienraster ausrichten*
Ausrichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linksbündig</li> <li>• Zentriert</li> <li>• Rechtsbündig</li> <li>• Blocksatz</li> <li>• Erzwungener Blocksatz</li> <li>• Rechtsläufiger Absatz</li> <li>• Linksläufiger Absatz</li> </ul>
Sprache	
Absatzstil	Absatzstil des markierten Textes oder Absatzes.
Zeichenstil	Zeichenstil des markierten Textes oder Absatzes.
Direkte Zeichenformatierung entfernen	

\* Die Abstände der Grundlinien werden im Menü *Datei > Dokument einrichten... > Hilfs-  
linien > Grundlinienabstand und Grundlinienversatz* eingestellt.

## ▼ Farben und Effekte

In den Aufklappmenüs wählen Sie die Farbe der Zeichen und der Zeichenumrisse aus. Hier können Sie auch den Tonwert festlegen.



Das Register «Farben und Effekte»

### Optionen Farben und Effekte

Option	Funktion und Vorgehensweise
Farbe des markierten Textes	Wenn die Option Umrandung aktiviert ist, ist diese Farbe gleichzeitig die Füllfarbe. Wenn die Option «Schattierter Text» aktiviert ist, ist diese Farbe die oberste Farbe.
Farbe des Textumrisses und/oder des Schlag-schattens	Je nach dem was ausgewählt ist. Wenn beide Optionen aktiviert sind, gilt diese Farbe auch für beide.
Hintergrundfarbe	Hintergrundfarbe des ausgewählten Textes.

### Optionen Symbole



Thema: Windows / Icon Set: Scribus 1.5.0

Option	Funktion und Vorgehensweise
Text unterstreichen	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke und den Versatz selbst zu bestimmen.
Nur Wörter unterstreichen	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke und den Versatz selbst zu bestimmen.
Tiefstellen	Die Zeichengröße im Verhältnis zum Text wird unter Menü «Datei» > «Dokument einrichten...» > «Typographie» vorgenommen.
Hochstellen	Die Zeichengröße im Verhältnis zum Text wird unter Menü «Datei» > «Dokument einrichten...» > «Typographie» vorgenommen.
Grossbuchstaben	Versalien
Kapitälchen	
Durchgestrichen	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke und den Versatz selbst zu bestimmen.
Umriss	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Linienstärke selbst zu bestimmen.
Schattierter Text	Halten Sie die Maustaste gedrückt, um den Abstand des Schattens selbst zu bestimmen.

▼ Position der ersten Zeile

☐ Oberlänge

☒ Versalhöhe

☐ Zeilenabstand

☐ Grundlinienraster

Das Register «Position der Ersten Zeile»

Position erste Zeile

Option	Funktion und Vorgehensweise
Oberlänge	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach der Höhe des grössten verwendeten Buchstaben.
Versalhöhe	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach der Versalhöhe der verwendeten Schrift(en).
Zeilenabstand	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach dem Zeilenabstand.
Grundlinienraster	Die Höhe der ersten Zeile im Textrahmen richtet sich nach dem Grundlinienraster.

▼ Waisenkind/Hurenkind

Zusammenhalten der ersten: 0 Zeilen

Zusammenhalten der letzten: 0 Zeilen

☐ Absatz zusammenhalten

☐ Mit nächstem Absatz zusammenhalten

Das Register Waisenkind/Hurenkind

Optionen Waisenkind/Hurenkind

Option	Funktion und Vorgehensweise
Waisenkind	Alineabeginn am Fusse der Kolumne. Stellt sicher, dass die ersten Zeilen eines Absatzes nicht vom Reste getrennt werden.
Hurenkinder	Bezeichnung für eine oben an der Seite stehende Ausgangs-zeile. Stellt sicher, dass die letzten Zeilen eines Absatzes nicht vom Reste getrennt werden.
0 Zeilen	= Ausgeschaltet
Absatz zusammenhal-ten	Stellt sicher, dass der Absatz nicht auf zwei Seiten oder Spalten verteilt wird.
Mit nächstem Absatz zusammenhalten	Stellt sicher, dass der Absatz automatisch auf die nächste Seite oder die nächste Spalte verschoben wird, wenn der nächste Absatz sich nicht auf derselben Seite bzw. in derselben Spalte befindet.

▼ Absatzeffekte



Das Aufklappmenü «Absatzeffekte»

Optionen Absatzeffekte

Option	Funktion und Vorgehensweise
Keine Absatzeffekte	= Ausgeschaltet
Initialen	
Aufzählungsliste	
Numerierte Liste	

Optionen Initialen

Zeilen: 2

Effektparameter

☐ Auto-Einzug

Versatz: 0.000 mm

Zeichenstil:

[Standard-Zeichenstil]

Initialen

Optionen Aufzählungsliste

Aufzählungszeichen: •

Zeichentabelle

Effektparameter

☐ Auto-Einzug

Versatz: 0.000 mm

Zeichenstil:

[Standard-Zeichenstil]

Aufzählungsliste

Optionen Numerierte Liste

Satz: <local block>

Format: 1, 2, 3, ...

Ebene: 1

Anfang: 1

Präfix:

Suffix: .

Effektparameter

☐ Auto-Einzug

Versatz: 0.000 mm

Zeichenstil:

[Standard-Zeichenstil]

Numerierte Liste

Optionen Numerierte Liste

Option	Funktion und Vorgehensweise
Satz	
Format	
Ebene	
Anfang	
Präfix	
Suffix	

▼ Spalten & Textabstände

Vertikale Ausrichtung:

Oben

Spalten:

1

Abstand:

0.000 mm

Oben:

0.000 mm

Unten:

0.000 mm

Links:

0.000 mm

Rechts:

0.000 mm

Tabulatoren...

Das Aufklappenmenü «Spalten und Textabstände»

Optionen Spalten und Textabstände

Option	Funktion und Vorgehensweise
Vertikale Ausrichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oben</li><li>• Mitte</li><li>• Unten</li></ul>
Spalten	Anzahl der Spalten im Textrahmen
Abstand	Zwischenschlag, der Leerraum zwischen Spalten beim Spaltensatz oder zwischen Satzgruppen.
Breite	Spaltenbreite
Oben, Unten, Links, Rechts	Abstand des Textes vom Rahmenrand.

Tabulatoren

Tabulatoren bearbeiten

Links

Position: 0.000 mm

Fülzeichen: Keine

0

100

OK

Abbrechen

Das Fenster «Tabulatoren bearbeiten»

6

Änderungsdatum: 24. Oktober 2024, 12:54

## ▼ Optischer Randausgleich

Das Register «Optischer Randausgleich»

### Optionen Optischer Randausgleich

Option	Funktion und Vorgehensweise
Keiner	= Ausgeschaltet

## ▼ Silbentrennung

Das Register «Silbentrennung»

### Optionen Silbentrennung

Option	Funktion und Vorgehensweise
Kürzestes Wort	Länge des kürzesten Wortes, das getrennt werden soll.
Aufeinanderfolgende Trennungen	Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Trennungen. Null bedeutet unbegrenzt.
Trennzeichen	Silbentrennzeichen für automatische Trennung. Kann leer bleiben.

## ▼ Erweiterte Einstellungen

Das Register «Erweiterte Einstellungen»

### Optionen Erweiterte Einstellungen

Option	Funktion und Vorgehensweise
	Abstand der Zeichen von der Grundlinie
	Zeichenabstand anpassen
	Zeichenbreite skalieren
	Zeichenhöhe ändern

Option	Funktion und Vorgehensweise
Minimal:	Minimaler Wortabstand
Normal:	Normaler Wortabstand

Option	Funktion und Vorgehensweise
Minimal:	Minimale Schrumpfung der Glyphe
Maximal:	Maximale Ausdehnung der Glyphe

<input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Ligaturen
<input type="checkbox"/> Bedingte Ligaturen
<input checked="" type="radio"/> Standardgrossbuchstaben
<input type="radio"/> Kapitälchen
<input type="radio"/> Kapitälchen als Grossbuchstaben
<input type="radio"/> Alles vergrösserte Kapitälchen
<input type="radio"/> Unicafe
<input checked="" type="radio"/> Standardziffern
<input type="radio"/> Normale Ziffern
<input type="radio"/> Mediävalziffern
<input checked="" type="radio"/> Standardziffernbreite
<input type="radio"/> Proportionalziffern
<input type="radio"/> Tabellenziffern
<input checked="" type="radio"/> Keine Brüche
<input type="radio"/> Diagonalbrüche
Stilistische Sets
<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3

### Das Register «Font-Funktionen»



### ▼ Eigenschaften des Pfadtextes

Typ:	Standard
Anfangsposition:	0.000 mm
Abstand zur Kurve:	3.000 mm
<input type="checkbox"/> Text umkehren	
<input type="checkbox"/> Kurve zeigen	

*Das Register «Eigenschaften des Pfades»*

### Optionen Eigenschaften des Pfadtextes

Option	Funktion und Vorgehensweise
Typ:	Standard, Stufen, Versatz
Anfangsposition:	
Abstand zur Kurve:	
Text umkehren	
Kurve zeigen	